

Démarrez votre PC en toutes situations sous Windows 8.1

La version 8.1 de Windows propose, comme toutes les précédentes, un mode sans échec. Mais il est quasiment impossible d'y accéder sans réglages par la traditionnelle touche F8. Voici comment procéder.

Le mode "sans échec" sert à faire tourner Windows délesté de toutes ses fonctions non essentielles. Cela permet de régler de nombreux problèmes, en particulier lorsque l'ordinateur a été infecté par un virus ou par un malware. Jusqu'à Windows 7, appuyer sur la touche F8 lors du démarrage du système (boot) affichait un menu d'options proposant le mode sans échec. Ce n'est plus valable sous Windows 8.x. Heureusement, d'autres solutions existent. Notez que les commandes décrites ici pour Windows 8.1 fonctionnent également avec la version 8.0 ; seul l'intitulé des menus diffère légèrement.

ÉTAPE 1

Accédez aux options de démarrage avancé

Allumez votre PC normalement et ouvrez votre session Windows. Placez le pointeur de la souris dans le coin supérieur droit de l'écran, puis déplacez-le vers le bas afin de faire

apparaître la Charms Bar (ou utilisez la combinaison de touches Windows + C). Cliquez sur Paramètres, puis sur Modifier les paramètres du PC. Sélectionnez Mise à jour et récupération, puis Récupération. Enfin, dans Démarrage avancé, cliquez sur Redémarrer maintenant. Votre ordinateur redémarre alors automatiquement.

ÉTAPE 2

Activez le mode sans échec

Après quelques secondes, l'écran Choisir une option s'affiche. Cliquez sur Dépannage puis sur Options avancées, Paramètres et, enfin, sur le bouton Redémarrer. Votre PC redémarre une fois de plus et l'écran Paramètres de démarrage apparaît. Choisissez le mode sans échec en appuyant sur la touche F4 (ou sur le 4 du pavé numérique). Votre ordinateur passe alors en mode sans échec. Désormais, vous devriez être en mesure d'effectuer les réparations possibles, comme auparavant. Pour preuve, un écran noir s'est substitué à votre fond d'écran habituel.

ÉTAPE 3

Utilisez une clé de démarrage

Si Windows ne démarre pas du tout, il est impossible d'effectuer la première étape. Dans ce cas, vous devez créer une clé (USB) de démarrage depuis un autre ordinateur fonctionnant sous Windows 8.1. Connectez-y une clé USB (attention, son contenu sera effacé). Affichez la

En mode "sans échec", seuls les fichiers et pilotes nécessaires à l'exécution de Windows démarrent.




Charms Bar, choisissez Recherche et saisissez le mot récupération. Cliquez sur Créer un lecteur de récupération. Sélectionnez le lecteur USB, cliquez sur Suivant puis sur Créer. Une fois le "lecteur de récupération" prêt, débranchez votre clé USB. Connectez-la ensuite à votre ordinateur défaillant et démarrez-le. La situation doit être identique à celle décrite à l'étape 2.

ÉTAPE 4

Affichez systématiquement les paramètres de démarrage

Si vous devez de temps en temps effectuer des démarrages en mode sans échec, le plus simple consiste à afficher systématiquement l'écran Paramètres de démarrage décrit à l'étape 2. Pour cela, appuyez simultanément sur les touches Windows + X puis sur la touche A afin d'ouvrir la fenêtre d'invite de commande. Saisissez alors l'instruction suivante : `bcde /set [globalsettings] advancedoptions true`, puis validez par la touche Entrée. Le menu apparaîtra aux prochains redémarrages. Il vous suffira alors d'appuyer sur Entrée pour démarrer normalement ou sur F4 pour démarrer en mode sans échec. Si vous souhaitez supprimer cet écran et revenir au mode normal, ouvrez de nouveau l'invite de commande (en pressant les touches Windows + X, puis A), tapez `bcde /deletevalue [globalsettings] advancedoptions`, puis cliquez sur Entrée pour valider. Si la saisie de ces lignes de commande vous rebute, vous pouvez utiliser le logiciel Boot UI Tuner, - il est disponible gratuitement sur le site www.winaero.com -, et cochez la première option (Enable Advanced Options of Boot Menu). ■ 50



Si Windows ne démarre pas, créez une clé de démarrage depuis un autre PC et connectez-la à votre ordi défaillant.